



目次

- 改訂情報
- 概要
 - BackwardSyncとは
 - 背景
 - 全体像
 - 構成要素
- アカウント同期
 - 設定を行う
 - エクスポートする
 - インポートする
- IM-共通マスタ同期
 - 設定を行う
 - エクスポートする
 - インポートする

変更年月日	変更内容
-------	------

2013-04-01	初版
------------	----

2014-12-01	第2版 下記を変更しました
------------	---------------

- 強調文字で記載していた参照先をリンクに変更
-

2021-04-01	第3版 下記を変更しました
------------	---------------

- 英語ロケールを追加
-

BackwardSyncとは


BackwardSyncとは、アカウント情報とIM-共通マスタのマスタ情報をintra-mart Accel Platform上で一元管理し、それを利用してiWP / iAF上で動作するアプリケーションを動作させたい時に利用します。

背景

intra-mart Accel Platformは旧バージョンからアーキテクチャ等大きな変更があるためにiWP / iAF上で独自開発やカスタマイズした機能等をそのままでは利用できません。よって、過去に開発した資産をそのまま活用するにはiWP / iAFを利用する必要があります。そこにある問題点として、ユーザ情報や会社・組織情報といったマスタ情報をそれぞれのプラットフォーム上で管理しなければならないとなりますが、その二重管理をさげintra-mart Accel Platform上で一元管理して、管理の煩雑さを解決するために用意された機能です。

全体像

同期機能全体に BackwardSyncの全体像を示します。



構成要素

BackwardSyncは、以下の機能から構成されています。

機能	説明
アカウント同期	アカウントを対象とした処理を行います。
IM共通マスタ同期	IM共通マスタを対象とした処理を行います。

i コラム

BackwardSyncが手作業を介さず同期を実施してくれるものではありません。フルオートで同期を行いたい場合は、別途この機能を活用したものを作成する必要があります。

目次

- 設定を行う
- エクスポートする
- インポートする

設定を行う

環境セットアップを行うと、アカウント同期を行うジョブが登録されています。ジョブには、アカウント同期の設定ファイルを実行パラメータより受け取るように設定されています。アカウントのデータをエクスポートする前に設定ファイルの編集を行います。

設定ファイルのパスを変更したい場合にはジョブの編集画面より実行パラメータの値を変更してください。

The screenshot shows the 'ジョブ管理' (Job Management) interface. On the left is a tree view of job categories, with 'アカウント同期' (Account Sync) selected. The main panel shows the 'ジョブ情報' (Job Information) for 'backward-sync-account-export'. The '実行時の情報' (Execution Information) section includes the execution language (Java), program name, and a table of execution parameters. The parameter 'EXPORT_CONFIG_FILE_PATH' is highlighted with a red box.


キー	値
EXPORT_CONFIG_FILE_PATH	backward_sync/account/config/account_backward_sync_config.xml

コラム

設定内容については「[BackwardSync\(version 7.2へのマスタ同期\)仕様書](#)」を参照してください。

エクスポートする

1. エクスポートは「ジョブ管理」-「ジョブネット管理」より実行します。
ジョブネット操作の詳細は「[テナント管理者操作ガイド](#)」-「[ジョブを設定する](#)」を参照してください。



2. 設定ファイルに指定した保存場所にエクスポートされます。

インポートする

1. 出力されたファイルをiWP / iAF グループ管理者画面の「ログイングループ管理」 - 「アクセスセキュリティ」 - 「インポート」のアカウントインポートで行います。



コラム

アカウントのインポートの詳細については「iWP / iAF Ver.7.2 アクセスセキュリティ仕様書」を参照してください。

目次

- 設定を行う
- エクスポートする
- インポートする

設定を行う

環境セットアップを行うと、IM-共通マスタ同期を行うジョブが登録されています。ジョブには、IM-共通マスタ同期の設定ファイルを実行パラメータより受け取るように設定されています。IM-共通マスタのデータをエクスポートする前に設定ファイルの編集を行います。

設定ファイルのパスを変更したい場合にはジョブの編集画面より実行パラメータの値を変更してください。

The screenshot shows the 'Job Management' (ジョブ管理) interface. On the left is a tree view of job categories, with 'IM共通マスタ同期' selected. The main area displays job information for 'backward-sync-master-export'. The 'Job Name' (ジョブ名) is shown in Japanese, English, and Chinese. The 'Execution Parameters' (実行パラメータ) section contains a table with a highlighted row for 'EXPORT_CONFIG_FILE_PATH'.


キー	値
EXPORT_CONFIG_FILE_PATH	backward_sync/im_master/config/master_backward_sync_config.xml

コラム

設定内容については「[BackwardSync\(version 7.2へのマスタ同期\)仕様書](#)」を参照してください。

エクスポートする

1. エクスポートは「ジョブ管理」-「ジョブネット管理」より実行します。
ジョブネット操作の詳細は「[テナント管理者操作ガイド](#)」-「[ジョブを設定する](#)」を参照してください。



2. 設定ファイルに指定した保存場所にエクスポートされます。

インポートする

1. 出力されたファイルをiWP / iAF グループ管理者画面の「ログイングループ管理」 - 「バッチ設定」にあるIM-共通マスタのインポートバッチで行います。



コラム

IM-共通マスタのインポートについては「iWP / iAF Ver.7.2 IM-共通マスタ インポート・エクスポート仕様書」を参照してください。