



目次

- 1. 改訂情報
- 2. はじめに
 - 2.1. このガイドの目的
 - 2.2. このガイドの対象読者
 - 2.3. このガイドの構成
- 3. IM-Portal（ローコード版）の概要
 - 3.1. IM-Portal（ローコード版）とは
 - 3.2. ロール
- 4. ポータル管理
 - 4.1. ポータル
 - 4.1.1. ポータル管理画面でポータルを確認する。
 - 4.1.2. ポータルを作成する。
 - 4.1.3. ポータルの設定を更新する。
 - 4.1.4. ポータルの並び順を変更する。
 - 4.1.5. ポータルを削除する。
 - 4.1.6. ポータルの認可を設定する。
 - 4.2. ポートレット
 - 4.2.1. ローコード開発で作成したポートレットを追加する。
 - 4.2.2. ポートレットを追加する。
 - 4.2.3. ポートレットの設定を更新する。
 - 4.2.4. ポートレットを削除する。
 - 4.2.5. ポートレットの認可を設定する。
 - 4.2.6. ポートレットの配置・サイズを変更する。
 - 4.3. インポート・エクスポート
 - 4.3.1. ポータルをインポートする。
 - 4.3.2. ポータルをエクスポートする。
- 5. 付録
 - 5.1. ホーム画面に設定する。

変更年月日	変更内容
-------	------

2025-04-01	初版
------------	----

このガイドの目的

このガイドでは、IM-Portal（ローコード版）を利用してポータルを作成するために必要な情報と手順の概要を説明します。

ローコード開発で作成したコンテンツをポータルに組み込む方法を理解し、スムーズに利用できるようになることを目的としています。

このガイドの対象読者

本書は、IM-Portal（ローコード版）を利用して、ポータルを作成・管理するユーザを対象としています。

このガイドの構成

このガイドは以下の内容で構成されています。

- [IM-Portal（ローコード版）の概要](#)
IM-Portal（ローコード版）の基本機能や特徴について説明します。
- [ポータル管理](#)
IM-Portal（ローコード版）で、ポータル管理画面での操作方法について説明します。

この章では、IM-Portal（ローコード版）の概要を説明します。

IM-Portal（ローコード版）とは

IM-Portal（ローコード版）は、管理者が選択した情報をユーザのホーム画面にまとめて表示する機能です。ポータルに配置される各コンテンツは「ポートレット」と呼ばれ、ポートレットごとに表示・編集の権限が設定できます。これにより、必要な情報を適切なユーザに向けて効率的に提供できます。

ロール

IM-Portal（ローコード版）では、標準で以下のロールが用意されています。

- ポータル（ローコード版）ポータル管理者
 - ポータルの追加・削除や、ポータルを編集する権限を有するロールです。
- ポータル（ローコード版）ポートレット管理者
 - ポートレット内のデータを管理・編集する権限を有するロールです。

ここでは ポータルの管理画面での操作について説明します。

ポータル

ここでは ポータルに対する操作について説明します。

ポータル管理画面でポータルを確認する。

1. 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理（ローコード版）」→「ポータル管理」の順にクリックし、「ポータル管理」画面を表示します。




2. ポータルは画面左側のポータル一覧で管理されています。ポータル一覧から、確認したいポータルを選択します。




3. ポータルの情報が表示されます。

1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 画面左側のポータル一覧にある、「ポータル新規作成」ボタンをクリックします。



3. ポータルの設定ダイアログで作成に必要な情報を入力し、「登録」ボタンをクリックします。



<画面項目>

項目	必須	説明
ポータル名	標準のみ必須	ポータルの名前を入力します。 多言語に対応しています。
説明	—	ポータルの説明を入力します。 多言語に対応しています。
アイコン	—	ポータルのアイコンを指定します。 アイコンは、ポータルのタブに表示されます。


コラム

多言語可能な項目は、ロケールによって表示内容が変化します。
標準・日本語が設定されている場合、以下の通り表示されます。


- 日本語（ja）ロケールが設定されているユーザの場合、「日本語」に設定したものが表示されます。
- 日本語（ja）ロケール以外が設定されているユーザの場合、「標準」に設定したものが表示されます。

ポータルを設定を更新する。


1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 画面左側のポータル一覧から、設定を更新したいポータルを選択し、「メニューを表示」ボタンをクリックします。



3. 表示されたメニューから「ポータル設定」をクリックします。



4. ポータルの設定ダイアログで更新内容を入力し、「更新」ボタンをクリックします。



<画面項目>

項目	必須	説明
ポータル名	標準のみ必須	ポータルの名前を入力します。 多言語に対応しています。
説明	—	ポータルの説明を入力します。 多言語に対応しています。
アイコン	—	ポータルのアイコンを指定します。 アイコンは、ポータルのタブに表示されます。


i コラム

多言語可能な項目は、ロケールによって表示内容が変化します。
標準・日本語が設定されている場合、以下の通り表示されます。

- 日本語 (ja) ロケールが設定されているユーザの場合、「日本語」に設定したものが表示されます。
- 日本語 (ja) ロケール以外が設定されているユーザの場合、「標準」に設定したものが表示されます。


ポータルの並び順を変更する。

1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 並び順を変更したいポータルにカーソルを合わせ、左側に表示される移動アイコンをドラッグ&ドロップすることで並び順を変更します。




ポータルを削除する。


1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 画面左側のポータル一覧から、削除したいポータルを選択し、「メニューを表示」ボタンをクリックします。



3. 表示されたメニューから「削除」をクリックします。




4. 削除の確認ダイアログで、「削除」をクリックします。




ポータルの認可を設定する。


1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 画面左側のポータル一覧から、認可の設定を行いたいポータルを選択し、「メニューを表示」ボタンをクリックします。



3. 表示されたメニューから「権限設定」をクリックします。



4. 認可の設定を行います。認可の設定方法は「[intra-mart Accel Platform 認可仕様書](#)」の「[認可設定画面](#)」を参照してください。



<設定項目>


アクション	説明
管理	参照・表示に加えて、ポータルの編集が可能な権限です。 ポートレットの追加、削除、配置変更といった操作ができます。
参照	表示に加えて、ポータル管理画面での参照が可能な権限です。 ポータルの編集はできません。
表示	ポータル画面での表示のみ可能な権限です。

ポートレット


ここでは ポートレットに対する操作について説明します。

ローコード開発で作成したポートレットを追加する。


1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. レイアウト編集エリアにある、「ポートレット追加」ボタンをクリックします。



3. 表示されたメニューの、「コンテンツから選択」をクリックします。




4. 追加するポートレットを選択します。




注意

選択できるのは「imds」のコンテンツ種別のみです。

5. 確認ダイアログで、「決定」ボタンをクリックします。



6. 追加するポータルレットの情報を入力し、「設定」ボタンをクリックします。



<画面項目>

項目	必須	説明
タイトル	—	ポータレットのタイトルを入力します。 多言語に対応しています。
コンテンツバージョン	—	IM-BloomMaker のコンテンツのバージョンを選択します。
色	—	ポータレットのアイコン・区切り線の色を指定します。
アイコン	—	ポータレットのアイコンを指定します。 アイコンは、ポータレットのタイトルに表示されます。

i コラム

多言語可能な項目は、ロケールによって表示内容が変化します。
標準・日本語が設定されている場合、以下の通り表示されます。

- 日本語（ja）ロケールが設定されているユーザの場合、「日本語」に設定したものが表示されます。
- 日本語（ja）ロケール以外が設定されているユーザの場合、「標準」に設定したものが表示されます。


7. 「保存」ボタンをクリックし、ポータルを保存します。

! 注意


ポータレットの追加は、ポータルを保存するまで反映されません。

ポータレットを追加する。


1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. レイアウト編集エリアにある、「ポータレットを追加」ボタンをクリックします。




3. 表示されたメニューの、「ポートレットから選択」をクリックします。



4. 追加するポートレットを選択します。



5. 追加するポータルレットの情報を入力します。



<画面項目>

項目	必須	説明
タイトル	—	ポータルレットのタイトルを入力します。 多言語に対応しています。
色	—	ポータルレットのアイコン・区切り線の色を指定します。
アイコン	—	ポータルレットのアイコンを指定します。 アイコンは、ポータルレットのタイトルに表示されます。

コラム

多言語可能な項目は、ロケールによって表示内容が変化します。
標準・日本語が設定されている場合、以下の通り表示されます。

- 日本語（ja）ロケールが設定されているユーザの場合、「日本語」に設定したものが表示されます。
- 日本語（ja）ロケール以外が設定されているユーザの場合、「標準」に設定したものが表示されます。


6. 「保存」ボタンをクリックし、ポータルを保存します。

注意


ポートレットの追加は、ポータルを保存するまで反映されません。

ポートレットの設定を更新する。

1. 「[ポータル管理画面でポータルを確認する。](#)」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 画面左側のポータル一覧から、ポートレットの設定を更新するポータルを選択します。
3. 更新したいポートレットにカーソルを合わせ、ポートレット中央に表示されるツールバーの「ポートレット設定」ボタンをクリックします。



4. 「ポートレット - 設定」ダイアログで更新内容を入力し、「設定」ボタンをクリックします。



5. 「保存」ボタンをクリックし、ポータルを保存します。




注意


ポータルレットの設定で変更した内容は、ポータルを保存するまで反映されません。

ポータルレットを削除する。

1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 画面左側のポータル一覧から、ポータルレットを削除するポータルを選択します。
3. 削除したいポータルレットにカーソルを合わせ、ポータルレット中央に表示されるツールバーの「削除」ボタンをクリックします。



4. 削除の確認ダイアログで、「削除」をクリックします。



5. 「保存」ボタンをクリックし、ポータルを保存します。




注意


ポートレットの削除は、ポータルを保存するまで反映されません。

ポートレットの認可を設定する。

1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 画面左側のポータル一覧から、ポートレットの権限を設定するポータルを選択します。
3. 権限を変更したいポートレットにカーソルを合わせ、ポートレット中央に表示されるツールバーの「権限設定」ボタンをクリックします。



4. 認可の設定を行います。認可の設定方法は「[intra-mart Accel Platform 認可仕様書](#)」の「[認可設定画面](#)」を参照してください。



<設定項目>

アクション	説明
編集	表示に加えて、ポートレット内のコンテンツの編集が可能です。
表示	ポートレットの表示のみ可能な権限です。




コラム

ポートレット（ローコード版でないもの）を選択した場合は、「編集・表示権限設定」のメニューが表示されます。

ポートレットの配置・サイズを変更する。

1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 画面左側のポータル一覧から、ポートレットの配置・サイズを変更するポータルを選択します。
3. ポートレットにカーソルを合わせると表示される操作アイコンをドラッグ&ドロップすることで、配置やサイズを変更します。



<画面項目>

操作アイコン	説明
移動	ドラッグ&ドロップすることで、ポートレットを移動します。 ポートレットの上部中央に表示されます。
リサイズ	ドラッグ&ドロップすることで、ポートレットのサイズを変更します。 ポートレットの下部両端に表示されます。

- 「保存」ボタンをクリックし、ポータルを保存します。



注意


ポートレットの配置・サイズの変更は、ポータルを保存するまで反映されません。

インポート・エクスポート


ここではポータルをインポート・エクスポートする方法について説明します。

ポータルをインポートする。

- 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
- 「インポート」ボタンをクリックします。




3. インポートするポータルのファイルを選択し、「インポート」ボタンをクリックします。



<画面項目>


項目	必須	説明
インポート種別	必須	新規：インポート対象の情報が存在しない場合のみインポートを行います。 更新：全ての情報のインポートを行います。インポート対象の情報が存在する場合、上書きされます。
ファイルを選択	必須	インポートするポータルのファイルを選択します。

4. 確認ダイアログで、「インポート」をクリックします。




ポータルをエクスポートする。

1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 「エクスポート」ボタンをクリックします。



ホーム画面に設定する。

1. 「サイトマップ」 → 「テナント管理」 → 「テナント情報」 → 「ホームURL」をクリックします。



2. 「ホームURL」 に、ポータル（ローコード版）画面のURL「/portal_lowcode」を入力します。

